

Windows 10 Mail 中的電子郵件設定


本教程介紹如何使用您的電子郵件帳戶設置 Windows 10 Mail。

您在 Windows 10 Mail 中的電子郵件帳戶設置

1. 啟動 Windows 10 Mail, 如果這是您第一次開啟郵件 App, 您會看到歡迎頁面。 選取 [新增帳戶] 來開始使用



2. 選取 [帳戶]



Webnix Technology Limited


Rm 802, 8/F, Koon Fook Center, No.9 Knutsford Terrace, TST, KLN

Email: cs@webnix.com


Tel: (852) 2720-8429 Fax: (852)2729-7751




3. 選取 [新增帳戶]



4. 點選【進階設定】



5. 在 [進階設定] 中，點選 [網際網路電子郵件]



6. 輸入您的電子郵件帳戶資訊

網際網路電子郵件帳戶

電子郵件地址
mobile@webnix.com

使用者名稱
mobile@webnix.com
範例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain\kevinc

密碼
•••••

帳戶名稱
Webnix Demo Account

使用此名稱傳送您的郵件
Webnix Demo Account

內送電子郵件伺服器
qm2.webnix.com

帳戶類型
POP3

外寄 (SMTP) 電子郵件伺服器
qm2.webnix.com:6025

外寄伺服器需要驗證

使用相同的使用者名稱與密碼來傳送電子郵件

內送電子郵件需要 SSL

外寄電子郵件需要 SSL

登入
 取消

Webnix Technology Limited

Rm 802, 8/F, Koon Fook Center, No.9 Knutsford Terrace, TST, KLN

Email: cs@webnix.com

Tel: (852) 2720-8429 Fax: (852)2729-7751



網際網路電子郵件

電子郵件地址：這是您在郵件應用程式的左窗格中看到的名稱, 輸入你的電子郵件地址

使用者名稱：這是您完整的電子郵件地址

密碼：輸入電子郵件帳戶的密碼

帳戶名稱：在 [管理帳戶] 窗格中，您會看到的名稱。您可以選擇任何您想要的名稱

傳送您使用此名稱的郵件：輸入您想查看時收到您的訊息的收件者的名稱

輸入你的內送電子郵件伺服器

內送電子郵件伺服器：mail.yourdomain.com

(例子: 如你的網址是 yourdomain.com)

輸入你的外寄電子郵件伺服器

輸入您的 ISP 的 SMTP 伺服器或 Webnix SMTP 伺服器發送郵件伺服器

a. 香港 (ISP) 外寄電子郵件伺服器 (預設連接埠: 25)

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Netvigator (smtp.netvigator.com) | 6. PacificNet (smtp.pacific.net.hk) |
| 2. Biz Netviagtor (corpmail1.netvigator.com) | 7. Hutchcity (smtp.hutchcity.com) |
| 3. i-cable (smtp.i-cable.com) | 8. Wharf T&T (smtp2.wtt-mail.com) |
| 4. Hong Kong Boardband (smtp.hkbn.net) | 9. Pacific One Net (smtp.onebb.net) |
| 5. HKNet (smtp.hknet.com) | |

b. Webnix 外寄電子郵件伺服器: 與內送電子郵件伺服器: 連接埠

(連接埠: 6025)

(SMTP) 的外寄電子郵件伺服器: mail.yourdomain.com:6025

(例子: 如你的網址是 yourdomain.com)

點選以下選項：

外寄伺服器需要驗證

使用相同的使用者與密碼來傳送電子郵件

不要點選以下選項

內送電子郵件需要 SSL

外寄電子郵件需要 SSL

按下【登入】

Webnix Technology Limited

Rm 802, 8/F, Koon Fook Center, No.9 Knutsford Terrace, TST, KLN

Email: cs@webnix.com


Tel: (852) 2720-8429 Fax: (852)2729-7751




7. 按下 [完成] 來開始使用



8. 在收件匣下，你會看到最新的郵件



9. 選取您的帳戶，於管理帳戶之下，選取你新開的電子郵件



10. 選取 [變更信箱同步設定] (Change mailbox sync settings)

Account settings ✕

Webnix Demo Account account settings

mobile@webnix.com

User name

mobile@webnix.com

Password

●●●●●●●●●●●●●●

Account name

Webnix Demo Account

Change mailbox sync settings ←

Options for syncing your content.

Delete account

Remove this account from your device.

Save

Cancel

11. 於 **Download email from** 下面，選取 **any time** 並點選 **Always download full message and internet images**.

同步選項 **Sync options : On**

按下 [完成] Done

Account settings

Webnix Demo Account sync settings

Download new email

based on my usage

If you get a lot of mail one day or don't check your account for a few days, we'll change your sync settings accordingly to save you data and battery.

Currently syncing: every 2 hours

Always download full message and Internet images

Download email from

any time

Send your messages using this name

Webnix Demo Account

Sync options

Email

On

Incoming email cover

Done Cancel

12. 控下 [儲存] 完成設定